

このたびは、弊社ダウンロードサービスをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

本書は、IC-PCR1500/IC-PCR2500のコントロールソフトウェアのバージョンアップ手順について説明しています。

必ず本書をよくお読みになってから、バージョンアップをはじめてください。

本書では、Windows® 7を例に説明します。

※Windows Vista®の場合は「IC-PCR1500/IC-PCR2500補足説明書(②)」を、Windows® XPの場合は取扱説明書をご覧ください。

## ■ バージョンアップソフトウェアについて


弊社ホームページからダウンロードしたバージョンアップソフトウェアをダブルクリックすると、自己解凍します。解凍して生成された「CD-287901-xxx\*」フォルダー内の「Pcr1500\_2500」フォルダーに、「Setup.exe」が格納されています。

\*xxxは、バージョンによって異なります。

## ■ コントロールソフトウェアのアンインストールについて

コントロールソフトウェアをバージョンアップする前に、現在ご使用中のIC-PCR1500/IC-PCR2500コントロールソフトウェアを下記の手順でアンインストールしてください。

- ① 起動しているアプリケーションをすべて終了します。
- ② [スタート]ボタンをクリックして、[コントロールパネル]をクリックします。
- ③ [プログラムのアンインストール]をクリックします。
- ④ 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。  
「Icom IC-PCR1500/2500」をダブルクリックします。



## ■ メモリーファイルの移動について

コントロールソフトウェアをアンインストールするとき、「ドキュメント\*」内の「Icom」-「IC-PCR1500\_2500」フォルダーのプリセットメモリーファイル(preset\_j.mch)も同時にアンインストールされます。


プリセットメモリーファイルには、お客様がIC-PCR1500/IC-PCR2500で書き込んだ内容が保存されています。

バージョンアップ後も、書き込んだ内容で運用する場合は、そのプリセットメモリーファイルを任意の場所に移動させてください。


※Windows® 7/Windows Vista®をお使いの場合、3ページの「Windows® 7/Windows Vista®の「互換性ファイル」スイッチについて」もあわせてご覧ください。

\*Windows® 7/Windows Vista®以外のOSをお使いの場合は、「マイドキュメント」に読み替えてください。

- ⑤ 「ファイル削除の確認」画面が表示されます。  
[OK]をクリックすると、アンインストールがはじまります。  
※アンインストール中は、「セットアップ ステータス」画面を表示します。



- ⑥ アンインストールが完了すると、「アンインストール完了」画面が表示されます。  
[完了]をクリックすると、コントロールソフトウェアのアンインストールが終了します。




## ■ IC-PCR1500/IC-PCR2500コントロールソフトウェアのインストールについて


- ① 起動しているアプリケーションをすべて終了します。  
② 最新版コントロールソフトウェアのインストーラーが保存されているフォルダー（「CD-287901-xxx\*」フォルダー内の「Pcr1500\_2500」フォルダー）を開きます。

\*xxxは、バージョンによって異なります。


- ③ 「Setup.exe」をダブルクリックします。  
※「InstallShield Wizard の開始」画面が表示されます。



- ④ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい(Y)]をクリックします。  
⑤ 「設定言語の選択」画面が表示されますので、「日本語」を選択して、[次へ(N)]をクリックします。  
※「セットアップの準備」画面が表示されます。




- ⑥ 「IC-PCR1500/2500セットアップへようこそ」画面が表示されます。  
[次へ(N)]をクリックします。



- ⑦ 「インストール先の選択」画面が表示されます。  
[次へ(N)]をクリックすると、インストールが始まります。



- ⑧ 「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。  
[完了]をクリックすると、インストールは完了です。  
※IC-PCR1500\_2500のショートカットが、デスクトップとスタートメニューに追加されます。




## ■ プリセットメモリーファイル(preset\_ J.mch)を移動させたとき

プリセットメモリーファイルを移動させたときは、下記手順にしたがって、「ドキュメント★」内の「Icom」-「IC-PCR1500\_2500」フォルダーに戻してください。

※プリセットメモリーファイルを移動させずにご使用になる場合は、手順④だけを操作してください。

- ① コントロールソフトウェアを一度起動し、終了させてください。
- ② 移動させたプリセットメモリーファイル(preset\_ j.mch)を、「ドキュメント★」内の「Icom」-「IC-PCR1500\_2500」フォルダーに戻してください。
- ③ コントロールソフトウェアを起動してください。
- ④ ツールバーからMemory Channel Editorを開き、[File]-[Open]の操作からプリセットメモリーファイルを選択して、コントロールソフトウェアに読み込んでください。

コントロールソフトウェアを起動すると、自動作成します



「ドキュメント★」内に「Icom」-「IC-PCR1500\_2500」フォルダーが作られます。その中に使用していたプリセットメモリーファイルを移動してください。



★Windows® 7/Windows Vista®以外のOSをお使いの場合は、「マイドキュメント」に読み替えてください。

## ■ Windows® 7/Windows Vista®の「互換性ファイル」スイッチについて

コントロールソフトウェアを使って、インストールしたプリセットメモリーファイル(初期状態では「C:\Program Files\Icom\IC-PCR1500\_2500」に格納)を上書き、コピーしたとき、エクスプローラに「互換性ファイル」スイッチが出現している場合があります。

上書き、コピーしたプリセットメモリーファイルは、「VirtualStore」フォルダーに格納されており、そのスイッチをクリックすると、「VirtualStore」フォルダーに切り替わります。

エクスプローラー上に「互換性ファイル」スイッチが表示された場合、このボタンをクリックしてください。



## 登録商標/著作権について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

本書の著作権、およびハードウェアに関する知的財産権は、すべてアイコム株式会社に帰属します。

本書の内容の一部、または全部を無断で複写/転用することは、禁止されています。

## IC-PCR1500/IC-PCR2500の追加機能について


### ■ COMポート/オーディオデバイス/サンプリングレートの手動設定のしかた

コントロールソフトウェアをVer.2.20にバージョンアップすると、COMポート、オーディオデバイス、サンプリングレートを手動設定できます。


- ① IC-PCR1500/IC-PCR2500を起動し、ツールバーの[Power](電源)アイコンをクリックして、本体ソフトウェアの電源をOFFにします。



- ② USBポート設定アイコンをクリックして、「Port Setting」ダイアログボックスを表示させます。



- ③ 「Manual」ラジオボタンをクリックして、「COM」(COMポート)、「Audio」(オーディオデバイス)、「Sampling Rate」(サンプリングレート)を設定します。  
※サンプリングレートは、44.1kHz、22.05kHz、11.025kHzから選択します。




- ④ [OK]をクリックすると、選択したCOMポートに接続されている受信機で動作します。  
※[Search]をクリックすると、COMポートとオーディオデバイスを自動検出します。  
※「USB Audio Enable」チェックボックスのチェックをはずすと、「Audio」(オーディオデバイス)、「Sampling Rate」(サンプリングレート)は選択できません。  
また、録音ができなくなりますので、ご注意ください。

#### ◎録音時のサンプリングレートについてのご注意


「Port Setting」ダイアログボックスで「Manual」を選択した場合、「Sampling Rate」で設定したサンプリングレートが、受信機から取り出すサンプリングレートに設定されます。

そのため、「Recording」ダイアログボックスで高いサンプリングレートを設定しても、「Port Setting」ダイアログボックスで設定したサンプリングレートが低い場合は、それに合わせて録音の音質は低くなります。

IC-PCR1500の「Recording」ダイアログボックス



IC-PCR2500の「Recording」ダイアログボックス



「Port Setting」ダイアログボックスで設定したサンプリングレートに依存します。